



リリースノート

注意：ご使用になる前に必ずお読みください。
“使用上の制限事項及び注意事項”を記載しておりますので
ご確認の上、お使いください。

初版 2024年12月 3日

ご注意

- ・このリリースノートの著作権はダイキン工業株式会社が保有しています。
- ・このリリースノートの全部または一部を、ダイキン工業株式会社の書面による許可を得ることなく複写、複製、転用することはできません。
- ・このソフトウェアおよびリリースノートは、本製品の使用許諾契約書に基づいて使用することができます。
- ・本書の記載内容は予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、ご連絡くださいますようお願い致します。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ・その他、リリースノートに記載されている会社名、製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

目次

リリースノート	1
■機能追加一覧	1
■部材形状追加・変更項目	1
■FILDER CeeD V5.0 動作環境	2
■使用上の注意事項	3
■「ホーム」タブのユーザツールが表示されない場合	4

■機能追加一覧

本バージョンより以下の項目について、機能が追加されました。

※ 本リリースノートでは『FILDER CeeD V4.210』からの変更内容を記載しています。

分類1	分類2	分類3	内容、及び御使用上の注意事項	補足機能 説明書参 照
リボンメニュー	ファイル	開く	DWG/DXF ファイル読み込み時、ブロック内の図形に縦・横のハッチングがある場合の読み込み速度を改善しました。	

■部材形状追加・変更項目

本バージョンより以下の部材形状が追加、変更されました。

※ 本リリースノートでは『FILDER CeeD V4.210』からの変更内容を記載しています。

分類1	分類2	分類3	内容、及び御使用上の注意事項
追加	STEM データ	2D 形状	ダイキン STEM データを 2024 年 10 月版に更新しました。
追加	機器	TOTO/LIXIL	・TOTO 株式会社製の衛生器具（腰掛式便器、他）を追加しました。 ・株式会社 LIXIL 製の衛生器具（腰掛式便器）を追加しました。
追加	配管部材	—	配管部材を追加・修正しました。 【追加・修正した配管部材】 富士化工株式会社製 排水用フジ GRP パイプ 株式会社クボタケミックス製 水道配水用ポリエチレン管 光陽産業株式会社製 ガス栓 桑名金属工業株式会社製 給水配管（給水用ソフレックス） 桑名金属工業株式会社製 ガス用ポリエチレン管 桑名金属工業株式会社製 ガス栓 バルブ各種

■FILDER CeeD V5.0 動作環境

【ソフトウェア】

対象 OS	Windows 11 Windows 10 (64Bit 版)
ブラウザ	Microsoft Edge (ポータルサイト、ライセンスシェアサポートサイト接続時)
Excel	Excel2016(32Bit 版・64Bit 版) Excel2019(32Bit 版・64Bit 版) Excel for Office365(32Bit 版・64Bit 版) ※工程表ツール使用時

【ハードウェア】

CPU (注 1)	Intel Core i5 同等品以上 推奨
メモリ容量	3 GB 以上 (64Bit 版: 16GB 以上推奨)
空きディスク 容量	6GB 以上 (インストール時)
表示機能	1280×800 ピクセル 以上 (1920×1080 ピクセル 以上 推奨) 文字サイズの設定は 200%以下でご使用ください。 200%の設定でご使用する際の注意事項は下記を参照してください。 [ファイル名] テキスト拡大対応説明書.pdf ※ Windows の画面の文字サイズ設定とディスプレイ解像度に関して 125%、150%で使用する場合: 解像度 (縦方向) は 1024 以上が必要です。 200%で使用する場合: 解像度 (縦方向) は 1800 以上が必要です。
グラフィック	OpenGL、及び DirectX 12.2 対応のグラフィックカードを推奨 ※ 全てのグラフィックカードの動作を保証するものではありません
入出力機器 (注 2)	ホイール機能付きマウス、キーボード、DVD-ROM ドライブ (インストール用)
インターネット 接続環境	必須 (ライセンスシェアリングでのご利用の場合)

(注 1) x64(64bit)の物理 CPU をご利用ください。

(注 2) タッチパネルでの操作には対応していません。

■使用上の注意事項

[1] FILDER_PLUS で作図した図面を利用し、文字を追記する際の注意

弊社旧 CAD 製品(FILDER_PLUS)では「MS P ゴシック」等のフォント名に P のついたプロポーショナルフォントを等幅のフォントに置き換えて表示していましたが、本製品ではプロポーショナルフォントのまま表示できるようになりました。

そのため、旧 CAD 製品でプロポーショナルフォントを使用して作図した図面を本製品に取り込み、同じ設定で文字を追記した場合、作図済みの文字と表示が変わる現象が生じます。

同じ長さで表示する場合は、等幅フォントを使用して追記していただきますようお願い致します。


(等幅フォントとプロポーショナルフォントの表示例)



[2] 弊社他 CAD 製品との図面互換について

FILDER Cube とのデータ互換について

- ・ FILDER CeeD で作成した図面データ (dcd 形式) は、FILDER Cube で読み込むことはできません。
- ・ FILDER Cube で読み込むためには、FILDER Cube 形式 (dcs 形式) にして保存してください。
(ただし、本バージョンで保存できる dcs 形式は FILDER Cube V1.6 のデータ形式のため、V1.5 以下では読み込むことはできません。)



図面データの互換性について

■「ホーム」タブのユーザツールが表示されない場合

テキストサイズが 100%以外に設定された状態で FILDER CeeD をインストールした際、リボンメニューの「ホーム」タブ内にあるユーザツール「Word」と「Excel」が表示されなくなる場合があります。



この場合、以下の手順でユーザツールの設定をしていただきますようお願い致します。

操作手順



- ① FILDER CeeD を起動します。
- ② リボンメニューの「ホーム」タブのユーザツール右下の [] をクリックします。
※ [] が表示されていない場合、ヘルプボタン左の「リボン折りたたむ」ボタンを、[] が表示されるまでクリックしてください。




- ③ 「Options」ダイアログが表示されますので、メニュー項目の「新規」ボタンをクリックします。
- ④ 「Word」とキー入力してメニュー項目を作成します。
Excel を作成する場合は「Excel」とキー入力してメニュー項目を作成します。





- ⑤ 作成したメニュー項目を選択し、コマンド欄右側の [. . .] ボタンをクリックします。



- ⑥ 「開く」ダイアログが表示されますので、「C ドライブ」-「ProgramData」-「Daikin」-「FILDER CeeD」-「Template」フォルダを開きます。



- ⑦ ダイアログ右下のファイル名欄右側のファイルの種類選択で「すべてのファイル(*.*)」を選択します。
⑧ 「_WordTemplate_CeeD.dotx」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
Excelを作成する場合は「_ExcelTemplate_CeeD.xltx」を選択します。



- ⑨ 「開く」ボタンをクリックします。
⑩ 「Options」ダイアログの「OK」ボタンをクリックします。